


Oppsett for e-post – Microsoft Outlook 2010


1. Start Microsoft Outlook 2010. Trykk "Neste >"



2. Velg "Ja" for å sette opp epost konto og trykk "Neste >"



3. Velg "Konfigurer serverinnstillingene eller flere servertyper manuelt" og trykk "Neste >".



Legg til ny konto

Automatisk kontooppsett
Koble til andre servertyper.

E-postkonto

Ditt navn:
Eksempel: Ellen Adams

E-postadresse:
Eksempel: ellen@contoso.com


Passord:
Skriv inn passordet på nytt:
Skriv inn passordet du fikk av Internett-leverandøren.

Tekstmelding (SMS)

Konfigurer serverinnstillingene eller flere servertyper manuelt

< Tilbake Neste > Avbryt

4. Velg "E-post på Internett" og trykk "Neste >".



Legg til ny konto

Velg tjeneste

E-post på Internett
Koble til POP- eller IMAP-serveren for å sende og motta e-postmeldinger.


Microsoft Exchange eller kompatibel tjeneste
Koble til og få tilgang til e-post, kalender, kontakter, fakser og talemeldinger.

Tekstmelding (SMS)
Koble til en mobilmeldingstjeneste.


Annet
Koble til en servertype vist nedenfor.

< Tilbake Neste > Avbryt

5. Fyll ut alle feltene med riktig informasjon.
Trykk så "Flere innstillinger..."




6. Velg fanen "Server for utgående e-post". Huk av for "Server for utgående e-post (SMTP) krever godkjenning".



7. Gå til "Avansert" fanen.

Endre "Utgående e-post (SMTP):" fra 25 til 587.



Hvis kryptering er ønskelig velg "Denne serveren krever kryptert tilkobling" under "Innkommende e-post (POP3):"


Velg "SSL" i nedtrekkslistern for "Utgående e-post (SMTP)".

Portene må være som følgende hvis SSL skal brukes:


Port nummer POP3 SSL: 995

Port nummer SMTP SSL: 465

8. Trykk "Neste"



9. Hvis allt er satt opp riktig vil du få følgende melding. Trykk "Lukk"



Oppgaver	Status
✓ Logg på server for innkommende e-post (PO...	Fullført
✓ Send e-postmelding som test	Fullført

10. Da er oppsettet ferdig og du kan trykke "Fullfør"

